マルチロガーH1000シリーズ"LoggerBrowse(SIO)"用 Akizuki-USB232の"PL2303_Prolific_Driver"設定方法 2022/04/10 By HMD

① デバイスマネージャーに入り画像にある"Prolific USB to Serial Comm Port(COM*)"のプロパティに入る。

	_	\times
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)		
		^
 		
 > ソフトウェア デバイス 		
> 🕳 ディスク ドライブ		
> 嘱 ディスプレイ アダプター		- 10
> 🔤 +>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>		
> 1 7r-Ljur		
> 🖻 ブリンター		
> 20 / 10 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /		
✓ ∰ ポート (COM と LPT)		
Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)		
マウスとそのほかのポインティングデバイス ドライハーの更新(P) デバイスを無かにする(D)		
> ユージー デバイスを無効にする(の)		
 ・ 一 印刷キュー ・ ・ ・	_	
> 🍇 記憶域コントローラー ハードウェア変更のスキャン(A)		
現在選択しているデバイスのプロパティシートを開きます。 プロパティ(R)		*

② ドライバーのタブに移動しバージョンを確認する。バージョンが
 "3.4.62.293"以外の場合、ドライバーの更新に入りバージョンを変更する。

Prolific USB-to-Serial Comm	Port (COM3)0)プロパティ			\times
全般 ポートの設定 ドライ	バー詳細	イベント	電源の管理		
Prolific USB-to-	Serial Comm F	Port (COM	13)		
プロバイダー:	Prolific				
日付:	2021/11/	/11			
パージョン:	3.8.41.0				
デジタル署名者:	Microso Publishe	oft Windov er	ws Hardware Co	ompatibility	
ドライバーの詳細(I)	インストールさ す。	れているド	ライバー ファイルの	詳細を表示しま	
ドライバーの更新(P)	このデバイスの	のドライバー	を更新します。		
ドライバーを元に戻す(R)	ドライバーの更 インストールし	更新後にデ/ たドライバー	バイスが動作しな -に戻します。	い場合、以前に	
デバイスを無効にする(D)	デバイスを無	効にします。			
デバイスのアンインストール(U)	システムからき	デバイスをア	ツインストールしま	す (高度)。	
			ОК	キャンセル	,

③ "コンピューターを参照してドライバーを検索"を選択する。

		×
\leftarrow	■ ドライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)	
	ドライバーの検索方法	
	→ ドライバーを自動的に検索(S) お使いのコンピューターで、使用可能な最も適したドライバーが検索され、デバイスにインストール されます。	
	→ コンピューターを参照してドライバーを検索(R) ドライバーを手動で検索してインストールします。	



④ "コンピューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します"を 選択する。

שיליב	-ター上のドライバーを参照します。
次の場所で	でドライバーを検索します:
C:¥Users	¥HMD-21¥Documents ~ 参照(R)
	ノビューター上の利用可能なドライバーの一覧から選択します(L)

⑤ バージョン "3.4.62.293"を選択し、次へを押す。

← ▮ ドライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

このハードウェアのためにインストールするデバイスドライバーを選択してください。

ハードウェア デバイスの製造元とモデルを選択して [次へ] をクリックしてください。 インストールするドライバーのディ スクがある場合は、 [ディスク使用] をクリックしてください。

☑ 互換性のあるハードウェアを表示(C)

35



⑥ 画像の画面が出れば閉じるを押し、完了。

ビードライバーの更新 - Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)

ドライバーが正常に更新されました

このデバイス用のドライバーがインストールされました:



Prolific USB-to-Serial Comm Port

閉じる(C)

Х

 \times